

Android Gmailの設定方法

AndroidスマホにGmailを設定する方法です。Gmailのアイコンがない場合、Google Play（ Play store ）からダウンロードしてください。

Gmailアプリのバージョンにより、この設定手順と異なる場合があります。
ここでは、Gmailバージョン 2022.05.28.452658383. Release の設定手順となります。

1. Gmail のアイコンをタップします。




2. Gmailへようこそ画面で「スキップ」をタップします。



3. 「メールアドレスを追加」をタップします。



4. メールのセットアップで「その他」をタップします。



5. お送りした書類記載のメールアドレスを半角英数字で入力し、「次へ」をタップします。



※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

6. アカウントの種類で「個人用（POP3）」をタップします。



7. お送りした書類記載のパスワードを半角英数字で入力し、「次へ」をタップします。



※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

8. 受信サーバーの設定で、下記項目を設定し「次へ」をタップします。



受信サーバーの設定

ユーザー名

test-support

パスワード

.....



サーバー

mx.support.ne.jp

サーバーからメールを削除

受信トレイから削除したとき



次へ

※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

ユーザー名	お送りした書類記載の アカウント名 を 半角英数字 で入力します。
パスワード	お送りした書類記載の パスワード を 半角英数字 で入力します。
サーバー	「 mx.support.ne.jp 」 (mail.ドメイン)を 半角英文字 で入力します。
サーバーからメールを削除	・サーバーからメールを削除は、「受信トレイから削除したとき」を必ず選択してください。 ・複数人、複数デバイスで利用している場合、全ての対象者が受信してから削除するなど気をつけてください。

9. 送信サーバーの設定で、下記項目を設定し「次へ」をタップします。



送信サーバーの設定

ログインが必要 ☒

ユーザー名

test-support

パスワード

.....



×

SMTP サーバー


mx.support.ne.jp

次へ

※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

ログインが必要	任意で選択してください。
ユーザー名	お送りした書類記載の アカウント名 を 半角英数字 で入力します。
パスワード	お送りした書類記載の パスワード を 半角英数字 で入力します。
サーバー	「 mx.support.ne.jp 」 (mail. ドメイン) を 半角英文字 で入力します。

10. 「証明書が無効です」と出たとき



「証明書の情報」画面を下までスクロールし、「無視して続行」をタップします。



11. アカウントのオプションを設定し、「次へ」をタップします。



アカウントのオプション

同期頻度:

15分毎

☒ メール到着を知らせる

☒ このアカウントのメールを同期

次へ

同期頻度	メールを自動受信する頻度を選択できます。
メールの着信を知らせる	メールが着信したときに通知するか選択します。
このアカウントのメールを同期	基本チェックを入れてください。 チェックがないと、自動受信が行われません。

12. 送信メールに表示される「名前」を任意に設定し、「次へ」をタップします。



アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)

system@support.ne.jp

名前

テスト太郎

送信メールに表示されます

次へ

13. 作成した名前とメールアドレスが記載されています。
「GMAILに移動」→「スキップ」→「GMAILに移動」の順にタップします。



作成した名前とメールアドレスが
記載されています。




14. サーバーの詳細設定



Gmailの画面で左上の三本横線をタップします。



下へスクロールして、「設定」をタップします。



設定をしたいメールアドレスをタップします。

14. 開いた画面を下へスクロールし、「受信設定」をタップします。

← system@support.ne.jp ⋮

アカウント名
system@support.ne.jp

名前
テスト太郎

モバイル署名
未設定

通知を管理する

サーバーの設定

受信設定
ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

以下のように設定して、「完了」をタップします。

同期オプション

ユーザー名
insp-system

パスワード
.....

サーバー
mx.support.ne.jp

ポート
995

セキュリティの種類
SSL/TLS ▼

サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したとき ▼

キャンセル **完了**

サーバー：「mx.support.ne.jp」を入力

ポート：「995」を入力

セキュリティの種類：「SSL/TLS」を選択

サーバーからメールを削除：
「受信トレイから削除したとき」を選択

→ 「完了」をタップします

14. 開いた画面を下へスクロールし、「送信設定」をタップします。

← system@support.ne.jp

アカウント名
system@support.ne.jp

名前
テスト太郎

モバイル署名
未設定

通知を管理する

サーバーの設定

受信設定
ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

ポートに「465」を入力、セキュリティの種類はSSL/TLS を選択し「完了」をタップします。

同期オプション

ログインが必要 ☐

ユーザー名

insp-system

パスワード

.....

×

SMTP サーバー

mx.support.ne.jp

ポート

465

セキュリティの種類

SSL/TLS

▼

キャンセル

完了

これでGmailの設定
は完了です。