


メールの設定方法(iPhone)

① ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します




② 「メール」を選択します




③ 「アカウント」を選択します



④ 「アカウントを追加」を選択します



⑤ 「その他」を選択します



メールの設定方法

⑥ 「メールアカウントを追加」を選択します



⑦ 新規アカウントを以下のように設定し、「次へ」を選択します

A screenshot of the 'New Account' setup screen. At the top, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel), '新規アカウント' (New Account), and '次へ' (Next), with '次へ' highlighted by a red box. Below are four input fields: '名前' (Name) with placeholder text 'お客様のお名前(表示用です)', 'メール' (Email) with placeholder text '設定するメールアドレス', 'パスワード' (Password) with placeholder text 'パスワード', and '説明' (Description) with placeholder text '任意の文字列 (なしでもOK)'. At the bottom is a standard QWERTY keyboard.

- ・「名前」：名前をローマ字で入力
- ・「メール」：お送りした書類の「メールアドレス」
- ・「パスワード」：お送りした書類の「パスワード」を入力
※半角で入力ください。
※大文字と小文字を区別します。
※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます。
- ・「説明」：「任意の文字列」
※自動的に表示されます。

→「次へ」をクリック

メールの設定方法

⑧ 「POP」を選択します

The screenshot shows the 'New Account' screen with the 'POP' option selected. The 'IMAP' option is also visible. Below the selection, there are fields for 'Name' (お名前), 'Email' (設定するメールアドレス), and 'Description' (任意の文字列 (なしでもOK)). The 'Incoming Mail Server' section shows 'Host Name' (mail.example.com), 'Username' (必須), and 'Password' (masked with dots). The 'Outgoing Mail Server' section shows 'Host Name' (smtp.example.com) and 'Username' (オプション).

⑨ 「受信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、画面を下にスクロールします

The screenshot shows the 'New Account' screen with the 'Incoming Mail Server' section highlighted. The 'Host Name' is set to 'mx.support.ne.jp', the 'Username' is 'アカウント', and the 'Password' is 'パスワード'. The 'Outgoing Mail Server' section shows 'Host Name' (smtp.example.com), 'Username' (オプション), and 'Password' (オプション). A keyboard is visible at the bottom of the screen.

[受信メールサーバ]

- ・「ホスト名」： mx.support.ne.jp
- ・「ユーザ名」：お送りした書類の「アカウント」を入力
※半角で入力ください。
- ・「パスワード」：⑦で入力した「パスワード」が(●)で表示されます。

→ 画面を下にスクロール

メールの設定方法

⑩ 「送信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、「保存」を選択します

10:38 49%

キャンセル 新規アカウント 保存

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mx.support.ne.jp

ユーザ名 アカウント

パスワード パスワード

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; () ¥ & @ "

+= . , ? ! ' < >

ABC space return

[送信メールサーバ]

- ・「ホスト名」：mx.support.ne.jp
- ・「ユーザ名」：お送りした書類の「アカウント」を入力
※半角で入力ください。
- ・「パスワード」：お送りした書類の「パスワード」を入力
※半角で入力ください。
※大文字と小文字を区別します。
※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

→ 「保存」をクリック

⑪ 「保存」を選択します

SoftBank 4G 15:33 89%

キャンセル IMAP 保存

メール ☒

メモ ☐

メールの設定方法

⑫ 新しく追加したアカウントを選択します



⑬ 画面を下にスクロールし、「SMTP」を選択します



メールの設定方法

⑭ 「mx.support.ne.jp」を選択します



⑮ 「送信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、「完了」を選択します



- ・「サーバ」：オン

【送信メールサーバ】

- ・「ホスト名」：「mx.support.ne.jp」が表示されます
- ・「ユーザ名」：「アカウント」が表示されます
- ・「パスワード」：「パスワード」が (●) で表示されます
- ・「SSLを使用」：「オン」にする
- ・「認証」：「パスワード」
- ・「サーバポート」：「465」と入力

→ 「完了」をクリック

メールの設定方法

⑩ 画面左上の「任意の文字列」を選択します



⑪ 「詳細」を選択します



メールの設定方法

⑱ 以下のように設定し、画面左上の「任意の文字列」を選択します



「削除したメッセージの移動先」

- ・ 任意で設定

「削除したメッセージ」

- ・ 削除： 任意で設定

「受信設定」

- ・ 「SSLを使用」：「**オン**」
- ・ 「認証」：パスワード
- ・ 「サーバから削除」：「**受信トレイからの削除**」を設定
- ・ 「サーバポート」：「**995**」 と入力

「S/MIME」

- ・ S/MIME：「いいえ」

→ 「任意の文字列」をクリック

⑲ 「完了」を選択します

