



【メール設定】Thunderbird メールアカウントの追加設定方法


1. Thunderbird のセットアップ → 「次へ」



2. 「標準インストール」を選択する → 「次へ」




3. Thunderbird をインストールする



4. セットアップ完了



5. アカウントのセットアップ



アカウント情報を入力する


お送りした「メールサービスのご案内」を参照しながら入力してください。

【既存のメールアドレスのセットアップ】

- ・あなたのお名前「お客様のお名前」
- ・メールアドレス「メールサービスのご案内の (メールアドレス)」
- ・パスワード「メールサービスのご案内の (パスワード)」

→「手動設定」をクリック

6. お送りした「メールサービスのご案内」を参照しながら入力 → 「詳細設定」



【受信サーバー】


- ・プロトコル「POP3」を選択
- ・ホスト名「mx.support.ne.jp」を入力
- ・ポート番号「995」を入力
- ・接続の保護「SSL/TLS」を選択
- ・認証方法「通常のパパスワード認証」を選択
- ・ユーザー名「メールサービスのご案内のアカウント名」を入力

【送信サーバー】


- ・ホスト名「mx.support.ne.jp」を入力
- ・ポート番号「465」を入力
- ・接続の保護「SSL/TLS」を選択
- ・認証方法「通常のパパスワード認証」を選択
- ・ユーザー名「メールサービスのご案内のアカウント名」を入力

→ 「詳細設定」をクリック

7. 「詳細設定の確認」のダイアログボックスが開くので、右下の「OK」をクリック



8. 「サーバー設定」を確認する



【サーバー設定】

- ・サーバーの種類「POPメールサーバー」
- ・サーバー名「mx.support.ne.jp」
- ・ユーザー名「アカウント名」
- ・ポート「995」

【セキュリティ設定】

- ・接続の保護「SSL/TLS」
- ・認識方法「通常のパスワード認証」

【サーバー設定】

「ダウンロードしてから○日以上経過したメッセージは削除する」にチェックが入っていることを確認し、任意の日数を設定（例：14日後）


9. 「送信（SMTP）サーバーの設定」を選択 → 「編集」をクリック



「送信（SMTP）」を選択

→ 「編集」をクリック

10. 「送信（SMTP）サーバー」の設定を確認する → 「OK」をクリックして設定完了



【設定】

- ・サーバー名「mx.support.ne.jp」
- ・ポート番号「465」

【セキュリティと認証】

- ・接続の保護「SSL/TLS」
- ・認識方法「通常のパスワード認証」
- ・ユーザー名「アカウント名」

→ 「OK」をクリックして完了